



This screenshot shows the "Network (IPv4) Settings" page. On the left, a sidebar menu lists various settings categories: 基本設定 (Basic Settings) (highlighted with a red circle), ネットワーク(IPv4) (Network (IPv4)), ネットワーク(IPv6), IPsec, 無線, UPnP, ダイナミックDNS, 時計, カメラ, 音声, ユーザー設定 (User Settings), 管理者 (Administrator), 一般ユーザー (General User), 動作条件 (Operation Conditions) (highlighted with a red circle), 動作検知感度 (Motion Detection Sensitivity), アラームログ通知 (Alarm Log Notification), その他の設定 (Other Settings), 画像表示 (Image Display), and マルチ画面 (Multi Screen). The main content area displays the "接続モード設定" (Connection Mode Setting) table:

接続モード	現在の設定
自動設定	○
Static設定	○
DHCP設定	○

Descriptions for each mode are provided:

- 自動設定: 自動的にネットワーク設定を行います。
- Static設定: IPアドレスを固定で指定します。
- DHCP設定: DHCPサーバーよりIPアドレスを自動取得します。

192.168.0.252/CgiStart?page=Setup&Language=1

動作条件

画像を内部メモリーに一時保存、または、転送する条件を設定します。
動作条件を設定すると、自動的に一時保存するか、EメールまたはFTPを使って、自宅のパソコンになります。

動作条件の編集をする場合には、No.をクリックして、ウィザードに従って設定をしてください。
注:(1)設定を編集すると一時保存されている画像はすべて消去されます。

No.	状態	動作条件	日	月	火	水	木	金	土	動作時間	
1	有効	タイマー	○	○	○	○	○	○	○	常時	
2	無効	タイマー	○	○	○	○	○	○	○	常時	一時保
3	無効	タイマー	○	○	○	○	○	○	○	常時	一時保
4	無効	タイマー	○	○	○	○	○	○	○	常時	一時保
5	無効	タイマー	○	○	○	○	○	○	○	常時	一時保

192.168.0.252/CgiStart?page=Setup&Language=1

動作条件設定

一時保存／転送の動作条件を選択します。
注:設定を保存すると一時保存されている画像はすべて消去されます。

設定を有効にする。

動作条件 タイマー ▾

タイマーを設定すると、決められた時間設定の条件で画像を一時保存／転送します。
アラームを設定すると、アラームが検知すると決められた条件で画像を一時保存／転送します。
動作検知を設定すると、動作を検知すると決められた条件で画像を一時保存／転送します。

一時保存されている画像を消去する。

次へ> 保存 キャンセル

無 × N × A 管 × 新しい × N × 新しい × N × Y イ ×

192.168.0.252/CgiStart?page=Setup&Language=1

トップ シングル マルチ 一時保存画像 設定 メンテナンス サポート

基本設定

- ネットワーク(IPv4)
- ネットワーク(IPv6)
- IPsec
- 無線
- UPnP
- ダイナミックDNS
- 時計
- カメラ
- 音声

ユーザー設定

- 管理者
- 一般ユーザー

一時保存／転送

- 動作条件**
- 動作検知感度

タイマー設定

タイマーによる一時保存／転送を動作させる日時を設定します。

- 常時: 常時、タイマーの一時保存／転送を有効にします。
- 動作時間: 設定時間に、タイマーの一時保存／転送を有効にします。

動作日時設定

日	月	火	水	木	金	土	動作時間
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 常時 0 時 0 分 ~ 23 時 59 分						

<戻る 次へ> キャンセル

無 × N × A 管 × 新しい × N × 新しい × N × 新しい × N × Y イ ×

192.168.0.252/CgiStart?page=Setup&Language=1

トップ シングル マルチ 一時保存画像 設定 メンテナンス サポート

基本設定

- ネットワーク(IPv4)
- ネットワーク(IPv6)
- IPsec
- 無線
- UPnP
- ダイナミックDNS
- 時計
- カメラ
- 音声

ユーザー設定

- 管理者
- 一般ユーザー

一時保存／転送

- 動作条件**
- 動作検知感度

タイマー設定

注: 解像度640x480を選択した場合、画質の携帯電話用は選択できません。

画像設定

一時保存／転送画像の解像度と画質を選びます。

解像度	640x480
画質	標準

<戻る 次へ> キャンセル

192.168.0.252/CgiStart?page=Setup&Language=1

基本設定

- ネットワーク(IPv4)
- ネットワーク(IPv6)
- IPsec
- 無線
- UPnP
- ダイナミックDNS
- 時計
- カメラ
- 音声

ユーザー設定

- 管理者
- 一般ユーザー

一時保存／転送

動作条件

動作検知感度

タイマー設定

注: 携帯電話にEメール転送するときは、転送間隔を短めに設定するとEメール転送される回数が増え、パケット代が多くかかる可能性がありますので、転送間隔を長めに設定することをおすすめします。

間隔設定

1分間 ▼ に 10 ▼ 枚 の間隔で一時保存／転送

画像を一時保存／転送する間隔を設定します。

<戻る 次へ> キャンセル

192.168.0.252/CgiStart?page=Setup&Language=1

基本設定

- ネットワーク(IPv4)
- ネットワーク(IPv6)
- IPsec
- 無線
- UPnP
- ダイナミックDNS
- 時計
- カメラ
- 音声

ユーザー設定

- 管理者
- 一般ユーザー

一時保存／転送

動作条件

動作検知感度

タイマー設定

画像一時保存／転送

一時保存(メモリーがいっぱいになると一時保存を停止します。)

一時保存(メモリーがいっぱいになると古い画像を削除して
一時保存を継続します。)

FTP転送

Eメール転送

画像の一時保存／転送方法を選びます。

<戻る 次へ> キャンセル

192.168.0.252/CgiStart?page=Setup&Language=1

トップ シングル マルチ 一時保存画像 設定 メンテナンス サポート

基本設定

ネットワーク(IPv4)
ネットワーク(IPv6)
IPsec
無線
UPnP
ダイナミックDNS
時計
カメラ
音声

ユーザー設定

管理者
一般ユーザー

一時保存／転送

動作条件
動作検知感度
アラームログ通知

その他の設定

画像表示
マルチ画面
公開時間
外部出力
インジケーター

タイマー設定

注: 設定を保存すると一時保存されている画像はすべて消去されます。

FTP転送

サーバーのアドレス
またはホスト名 kabuki.cheery.ne.jp

ポート番号
(標準21、1~65535) 21

ログインID
(半角1~63文字) kabuki

パスワード
(半角0~63文字)

ログインタイミング
1回

ファイル名
(半角1~232文字) www/video/252

書込方法 上書きする

データ転送方式 アクティブモード

FTPサーバーに、画像を送します。
[FTPサーバー](#)を設定します。

FTPサーバーのポート番号を設定します。

FTPサーバーのログインIDを設定します。

FTPサーバーのパスワードを設定します。

FTPのログイン回数を設定します。

FTPサーバーに保存するディレクトリとファイルを設定します。
例: ディレクトリtestの下にimage.jpgを作成する場合
test/image

「上書きする」と「ファイル日時を追加する」から選択します。

通常は「パッシブモード」を選択してください。FTPが接続しない場合には「アクティブ」で確認してください。

<戻る 保存 キャンセル